

セカンドナンバー— Android eSIM手動設定方法 1/2

1

「QRコードの読み取りが出来ないお客さま」をタップしてください。
[eSIMプロフィールページはこちら](#)
※au IDへのログインが必要です。

電話番号

確認コード

9999

QRコードの読み取りができないお客さま

※eSIMを利用したい機種がiOS 17.4以上のiPhone、またはiPadOS 17.4以上のiPadのお客さまは、eSIMを利用したい機種にてQRコードを長押しすると表示される「eSIMを追加」をタップすることでeSIMをダウンロード可能です。

ご注意事項

- ・設定が完了すると、上記の副回線電話番号をご利用いただけるようになります。
- ・一度設定したeSIMを削除した場合は、再発行のお手続きが必要になりますので、ご注意ください。

2

手動設定に必要な情報が表示されます。設定に必要ですので、画面を切り替えるようブラウザを終了しないでください。

QRコードの読み取りができないお客さま

ご利用の端末の設定画面から、手動で下記情報を入力していただくことでご利用が可能になります。

手動設定方法は下記ご確認ください。

手動設定方法：セカンドナンバー

手動設定方法：副回線サービス

SM-DP+アドレス

アクティベーションコード

確認コード

9999

※eSIMを利用したい機種がiOS 17.4以上のiPhone、またはiPadOS 17.4以上のiPadのお客さまは、eSIMを利用したい機種にてQRコードを長押しすると表示される「eSIMを追加」をタップすることでeSIMをダウンロード可能です。

ご注意事項

- ・設定が完了すると、上記の副回線電話番号をご利用いただけるようになります。
- ・一度設定したeSIMを削除した場合は、再発行のお手続きが必要になりますので、ご注意ください。

3

設定コードを作成します。
文字編集が可能なメモアプリ等で下記①～⑤まで順番にコピーペーストを行い設定コードを作成してください。
作成が終わったらコピーしてください。

《設定コードのイメージ》
LPA:1\$SM-DP+アドレス\$アクティベーションコード\$1

①～⑤の値を使用し作成してください。

- ① LPA:1\$
- ② SM-DP+アドレス
- ③ \$
- ④ アクティベーションコード
- ⑤ \$\$1

※入力間違いを防ぐため、必ずコピーペーストで作成してください。
余分な文字や空白(スペース)、改行がふくまれていないか確認してください。

4

ホーム画面に戻り、設定>ネットワークとインターネット>SIM>SIMを追加>eSIMを設定の順にタップしてください。

モバイル ネットワークに接続する

SIMをもう1つ追加するには、新しいeSIMを設定してください。

別のSIMカードを使用するには、まず、デバイスに現在入っているSIMカードを取り出してください。

SIMカードの使用方法

eSIMを設定

他のデバイスからSIMを移行する

5

「こちらの解決方法をお試しください」をタップしてください。

携帯通信会社の QR コードをスキャンする

QRコードがない場合やスキャンでお困りの場合は、[こちらの解決方法をお試しください](#)

写真からスキャン

6

「アクティベーションコードを入力」をタップしてください。

QRコードの問題を修正

QRコードを探しましょう。デバイスに付属の書面または携帯通信会社からのメールに記載されています。

スキャンできない場合

*** 詳細を手動で入力する

アクティベーションコードを入力

代わりにSIMカードを使用する

SIMカードの使用方法

携帯通信会社に問い合わせる


携帯通信会社から、デバイスに関する情報の提供を求められることがあります。

デバイス情報をご確認ください。

セカンドナンバー— Android eSIM手動設定方法 2/2

7

コード欄に手順③で作成したコードをペーストしてください。
xx~xx:SIM-DP+アドレス
00~00:アクティベーションコード
が入ります。




8

auのeSIMを設定の「設定」>eSIMの有効化の「設定」>新しく追加されたSIMを順にタップしてください。



9

SIMの設定の「始める」>SIMのラベルを設定画面で「新しく追加されたSIM」をタップしてください。




10

SIMのラベルを「セカンドナンバー」に変更後、「保存」をタップし、「次へ」をタップしてください。
(以降マニュアル画面は、セカンドナンバーと入力いただいた前提の画面にて掲載します。)



11

「プライマリSIMを設定」>通話>毎回確認をタップしてください。
通話が「毎回確認」になっていることを確認し「完了」をタップしてください。



次に、初期設定のページを開いて、②「セカンドナンバーで発信テストをする」に進んでください。
URL <https://www.au.com/mobile/service/second-number/setting>